1. デスクトップ画面左上の [ Appleメニュー ] から、[ システム環境設定 ] を選択します。



2. [ セキュリティとプライバシー ] を開きます。



## 3. [一般]タブの中にある[自動ログインを使用不可にする]にチェックが入っていなければ設定を変更します。

グレーでクリックできない状態(下図参照)の場合、左下のカギのマークをクリックします。

<ul> <li>● ○ ○</li> <l< th=""><th>セキュリティとプライバを表示</th><th>(y-</th></l<></ul>	セキュリティとプライバを表示	(y-
εσ	<ul> <li>一般 FileVault ファイアウォーノ</li> <li>ユーザのログインパスワードが設定されていま</li> <li>✓ スリーブとスクリーンセーバでパスワード</li> <li>画面がロックされているときにメッセージ</li> <li>自動ログインを使用不可にする</li> </ul>	レ プライパシー ます パスワードを変更 を要求 すぐに要求 : を表示 ロックのメッセージを設定
ダウ	ンロードしたアプリケーションの実行許可: Mac App Store からのアプリケーションの Mac App Store と確認済みの開発元からの ・ すべてのアプリケーションを許可	みを許可 アプリケーションを許可
変更するには	<b>はカギをクリックします。</b>	詳細 ?

管理者のIDとパスワードを求められますので入力します。



4.[自動ログインを使用不可にする]にチェックを入れます。



5. チェックを入れたら、再びカギマークをクリックし、カギを閉じます。



6. 設定が完了すると、次回PC起動時より自動ログオンが無効となります。



※パスワードが設定されていない場合や、簡易的なパスワードでログインできる ユーザは以下手順でパスワードを変更してください

7. デスクトップ画面左上の [Appleメニュー]から、[システム環境設定]を選択します。



8. [ **ユーザとグループ**]を開きます。





9. パスワードを変更するユーザを選択し、[パスワードを変更]をクリックします。

## 10. 古いパスワード(なしの場合空白)と新しいパスワードを入力し [パスワードを変更]をクリックします。

000	ユーザとグループ	
▶   すべてを	表示	
現在のユーザ	古いパスワード: ・・・・・・・	
Mail teacher 管理者	新しいパスワード: ••••••	
その他のユーザ wser 管理者	確認: •••••	
ようしていた。 がストユーザ 共有のみ	パスワードのヒント: (推奨)	
キャンセル パスワードを変更		
	<ul> <li>ユーザに Apple ID を使用してパスワードをリセットすることを許可</li> </ul>	
	✓ ユーザにこのコンピュータの管理を許可	
・ ログインオブション           ・ ペアレンタルコントロールを適用         ・ペアレンタルコントロール         ・ペアレンタルコントロール         ・ペアレンタルコントロール         ・ペアレンタルコントロール         ・ペアレンタルコントロール         ・・         ・・         ・・		
変更するにはカギをクリックします。     ?		